

FKSのデータやマスタを新しいPC（Windows11）へ移動する手順

対象のシステムは以下のシステムになります。

FKS/RC Ver.9 FKS/RC Ver.8
 FKS/FN Ver.8 FKS/FN Ver.7
 COMPASS Ver.7

1. システムのインストール

移動先（Windows11）に対象システムをインストールします。

2. SQLServer2014の停止

移動元（Windows10）と移動先（Windows11）のSQLServer2014を停止させます。

【注意】SQLServer2014の停止中は対象のシステムは使用できなくなります。

移動元(Windows11)と移動先(Windows11)でも基本的には同様の作業を進めることができます。

- ① 移動元（Windows10）のすべてのプログラムより、Microsoft SQL Server 2014 - SQL Server 2014 構成マネージャーを開きます。SQL Server (KYOEISQL2008) を選択して、右クリックで停止にします。




- ② 移動先（Windows11）のスタートメニューより、Microsoft SQL Server 2014 - SQL Server 2014 構成マネージャーを開きます。




※スタートメニューに SQL Server 2014 構成マネージャー が存在しない場合は、下記ファイルをクリックします。

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc



SQL Server (KYOEISQL2008) を選択して、右クリックで停止にします。



3. 物件データ、マスタファイルを移動元 (Windows10) でコピーして、移動先 (Windows11) に貼り付けます。


各システムのフォルダは以下の通りです。

FKS/RC Ver.9	¥FKS9SVRC¥RC90
FKS/RC Ver.8	¥FKS8SVRC¥RC80
FKS/FN Ver.8	¥FKS8SVFN¥FN
FKS/FN Ver.7	¥FKS7SVFN¥FN
COMPASS Ver.7	¥FKS7SVUN¥UN

4. SQLServer2014の開始

移動先 (Windows11) のSQLServer2014を開始させます。

移動先 (Windows11) のスタートメニューより、Microsoft SQL Server 2014 - SQL Server 2014 構成マネージャーを開きます。SQL Server (KYOEISQL2008) を選択して、右クリックで開始にします。(状態が実行中に戻ります)




5. ファイル登録

MDFツールで各システムの物件データ、マスタファイルを登録（アタッチ）します。
 （MDFツールは ¥FKSXSXXX¥Utility 下に登録されています。）

各システムの登録するファイルは、以下フォルダ内のファイルです。
【注意】以下フォルダ以外（DB、TRASHなど）は実行しないで下さい。

FKS/RC Ver.9	¥FKS9SVRC¥RC90¥DATA ¥FKS9SVRC¥RC90¥MST
FKS/RC Ver.8	¥FKS8SVRC¥RC80¥DATA ¥FKS8SVRC¥RC80¥MST
FKS/FN Ver.8	¥FKS8SVFN¥FN¥DATA ¥FKS8SVFN¥FN¥LIST ¥FKS8SVFN¥FN¥MEI ¥FKS8SVFN¥FN¥MST
FKS/FN Ver.7	¥FKS7SVFN¥FN¥DATA ¥FKS7SVFN¥FN¥LIST ¥FKS7SVFN¥FN¥MEI ¥FKS7SVFN¥FN¥MST
COMPASS Ver.7	¥FKS7SVUN¥UN¥DATA ¥FKS7SVUN¥UN¥MEI ¥FKS7SVUN¥UN¥MST ¥FKS7SVUN¥UN¥TAN ¥FKS7SVUN¥UN¥TAN2



エクスプローラより、マウスでファイルをドラック＆ドロップで、データベース登録追加の枠に入れて、登録追加ボタンを押します。

6. サーバードライブ設定

各システムごとにサーバードライブ設定を行います。

FKS/RC Ver.9	¥FKS9SVRC¥RC90¥Utility¥SetServerDriveRc90GUI.EXE
FKS/RC Ver.8	¥FKS8SVRC¥RC80¥Utility¥SetServerDriveRc80GUI.EXE
FKS/FN Ver.8	¥FKS8SVFN¥FN¥UTILITY¥SetServerDriveFn80GUI.EXE
FKS/FN Ver.7	¥FKS7SVFN¥FN¥UTILITY¥SetServerDriveFn7GUI.EXE
COMPASS Ver.7	¥FKS7SVUN¥Utility¥SetServerDriveUn7GUI.EXE

(例) COMPASS Ver.7

サーバドライブセット

サーバー名: PCNAME#KYOEISQL2008

sa パスワード名: *****

ドライブ名: c: [Windows]

サーバー名 選択

規定のインスタンス (local)

名前付きインスタンス ([コンピュータ名]# [インスタンス名])

設定 閉じる

パスワードを変更した場合
(FksCompass2008!以外の場合) は
パスワードを入力してください。

7. データ表示

各システムを起動して、物件一覧画面にてオプション - データ連携不整合チェックを行います。

以上で終了です。

不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。