


<K-ESCORT 2.0 データ移行手順書>

旧PCのデータおよびマスタを、新PCにすべて移行します。
この手順はWindowsのフォルダ操作で行います。



※ 新PCはサンプル物件のみ入った初期状態とします。
新PCで物件登録した場合は、移行後には旧PCの内容にすべて置き換わります。

新PCで物件作成した場合は、本手順移行前に物件をエクスポートしておいてください。
(物件一覧画面→ホーム→エクスポート)

(手順1) 旧PC側の操作



1-① SQL Server の停止

ESCORTIは終了しておきます。

SQL Server 2014 構成マネージャーを起動し停止にします。
設定方法は以下の2種類があります。どちらかで操作してください。

<設定方法1>

スタートボタンを右クリックし、**ファイル名を指定して実行**をクリックします。



sqlservermanager12.msc
と入力してOKします。




構成マネージャー画面




右クリックで**停止**にします。

<設定方法2>

スタートボタンを右クリックし、**エクスプローラ**をクリックします。





構成マネージャー画面



右クリックで停止にします。

1-② 物件およびマスタフォルダのコピー

マイコンピュータやエクスプローラを起動して、Cドライブを開きます。

Cドライブの直下に、**FKS_SS_2_SERVER**KE_SS_SERVER というフォルダがありますので、この下に移動します。

ARCHIVES、DATA、LOG、SYSTEM の4フォルダが表示されます。

ARCHIVES、DATA の2フォルダをコピーし、仮置きフォルダ(ネットワーク上の共有フォルダなど)に貼り付けます。(データ保存できる外付けハードディスクでも可)

Cドライブの FKS_SS_2_SERVER\KE_SS_SERVER フォルダ



C:\FKS_SS_2_SERVER\KE_SS_SERVER\ARCHIVES
C:\FKS_SS_2_SERVER\KE_SS_SERVER\DATA

この2フォルダをコピー。

仮置きフォルダ(ネットワーク上の共有フォルダなど)に貼り付けます。


ネットワーク上の仮置きフォルダ



(登録されている物件数によりますが、コピー時間は10~30分程度)

1-③ 印刷およびEXCELフォルダのコピー

印刷用EXCELテンプレート(見積書印刷、EXCEL出力)を個別に修正していない場合は、この1-③の操作は不要です。



C:\FKS_SS_2_CLIENT\KE_SS_CLIENT\SYSTEM\Excel

1-④ SQL Server の開始

1-①で停止した状態を、右クリックで**実行中**にします。

(手順2) 新PC側の操作

2-① SQL Server の停止



ESCORTは終了しておきます。

旧PC同様に、SQL Server 2014 構成マネージャーを起動し**停止**にします。

設定方法は以下の2種類があります。どちらかで操作してください。

<設定方法1>

スタートボタンを右クリックし、**ファイル名を指定して実行**をクリックします。



sqlservermanager12.msc
と入力してOKします。



構成マネージャー画面




右クリックで**停止**にします。

<設定方法2>


スタートボタンを右クリックし、**エクスプローラ**をクリックします。



Cドライブの **Windows** フォルダを開きます。



sysWOW64 フォルダを開きます。



SQLServerManager12.mscをダブルクリックします。

構成マネージャー画面




右クリックで停止にします。

2-② 物件およびマスターフォルダのコピー


旧PCで仮置き保存したフォルダを、新PCの同じフォルダに**上書きで貼り付け**ます。

エクスプローラなどを使用して、仮置きフォルダと新PCのフォルダを開き、**並べて表示**します。


仮置きフォルダを開きます。



ネットワーク上の
共有フォルダなど




新PCの**Cドライブ**の **FKS_SS_2_SERVER\KE_SS_SERVER** フォルダを開きます。




2フォルダをコピーして、**KE_SS_SERVER** フォルダに貼り付けします。

新PC



ファイルを置き換えるに**チェック**を入れます。



(重要) 上記画面は**必ず**表示されます。間違った場所に貼り付けると表示されません。

2-③ 印刷およびEXCELフォルダのコピー

1-③ 印刷およびEXCELフォルダのコピー にて保存したファイルを、新PCの同じフォルダに貼り付けます。

※ 1-③ の操作をしていない場合は、この操作は不要です。

2-④ SQL Server の開始

2-①で停止した状態を**実行中**にします。

2-⑤ K-ESCORT 2.0 修正情報を実行

ホームページよりUPDATEプログラムをダウンロードして実行してください。

クライアント

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/update/update_escort20clt.html

サーバー

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/update/update_escort20sv.html

以下画面が表示される場合は、修復を選択して次へ進めてください。
(最新のアップデートを既にかけている場合にも再度実行してください。)

