


<CP-SS データ移行手順書>

旧PCのデータおよびマスタを、新PCにすべて移行します。
この手順はWindowsのフォルダ操作で行います。



※ 新PCはサンプル物件のみ入った初期状態とします。
新PCで物件登録した場合は、移行後には旧PCの内容にすべて置き換わります。

新PCで物件作成した場合は、本手順移行前に物件をエクスポートしておいてください。
(物件一覧画面→ホーム→エクスポート)

(手順 1 旧PC側の操作)

1-① SQL Server の停止


COMPASSは終了しておきます。

SQL Server 構成マネージャーを起動しサービスを**停止**にします。

起動方法は以下の2種類があります。どちらかで操作してください。

<起動方法 1>

スタートボタンを右クリックし、**ファイル名を指定して実行**をクリックします。



sqlservermanager16.msc
と入力してOKします。
ファイルが見つからない場合は
sqlservermanager12.msc
と入力してOKします。

以下の操作にて、SQL Server (COMPASS_V10) を停止します。

■ 構成マネージャー画面




SQL Server のサービスをクリック。
SQL Server (COMPASS_V10) を右クリックし、**停止**をクリック。
実行中が**停止**に変わります。

右クリックメニュー




<起動方法2>

スタートボタンを右クリックし、エクスプローラをクリックします。



右クリック

Cドライブの Windows フォルダを開き、その配下の sysWOW64 フォルダを開きます。



sqlservermanager16.msc を右クリックで管理者として実行します。

sqlservermanager16.msc が存在しない場合は sqlservermanager12.msc を管理者実行します。

※管理者実行後は前述の

■ 構成マネージャー画面 を参考に SQLserverのサービスを停止ください。

1-② 物件およびマスタフォルダのコピー


エクスプローラを起動して、Cドライブを開きます。

※インストール先をCドライブ想定で記載します。別ドライブの場合は読み替えてください
Cドライブの直下に、**KC_SS_SERVER** というフォルダがありますので、この下に移動します。

ARCHIVES、DATA、LOG、SYSTEM の4フォルダが表示されます。

ARCHIVES、DATA の2フォルダをコピーし、仮置きフォルダ（ネットワーク上の共有フォルダなど）に貼り付けます。
（データ保存できる外付けハードディスクでも可）

Cドライブの KC_SS_SERVER フォルダ




C:¥KC_SS_SERVER¥ARCHIVES
C:¥KC_SS_SERVER¥DATA

この2フォルダをコピー。

仮置きフォルダ（ネットワーク上の共有フォルダなど）に貼り付けます。


ネットワーク上の仮置きフォルダ



（登録されている物件数によりますが、コピー時間は10～30分程度）

1-③ 印刷およびEXCELフォルダのコピー

印刷用EXCELテンプレート（見積書印刷、EXCEL出力）を個別に修正していない場合は、この1-③の操作は不要です。



C:¥KC_SS_CLIENT¥SYSTEM¥Excel

1-④ SQL Server の開始

1-①で停止した状態を、右クリックで**実行中**にします。

(手順2 新PC側の操作)

2-① SQL Server の停止



COMPASSは終了しておきます。

SQL Server 構成マネージャーを起動し**停止**にします。

起動方法は以下の2種類があります。どちらかで操作してください。


<起動方法1>

スタートボタンを右クリックし、**ファイル名を指定して実行**をクリックします。



sqlservermanager16.msc
と入力してOKします。
ファイルが見つからない場合は
sqlservermanager12.msc
と入力してOKします。


構成マネージャー画面




1-①同様に、右クリックで
停止にします。

<起動方法 2>


スタートボタンを右クリックし、**エクスプローラ**をクリックします。



Cドライブの **Windows** フォルダを開き、その配下の **sysWOW64** フォルダを開きます。




構成マネージャー画面




2-② 物件およびマスターフォルダのコピー

旧PCで仮置き保存したフォルダを、新PCの同じフォルダに**上書きで貼り付け**ます。
エクスプローラなどを使用して、仮置きフォルダと新PCのフォルダを開き、
並べて表示します。


仮置きフォルダを開きます。




新PCの**Cドライブの KC_SS_SERVER**フォルダを開きます。



2フォルダをコピーして、**KC_SS_SERVER** フォルダに貼り付けします。



下記のようなメッセージでファイルを置き換えるに**チェック**を入れます。



(重要) 上記画面は必ず表示されます。間違った場所に貼り付けると表示されません。

2-③ 印刷およびEXCELフォルダのコピー

1-③ 印刷およびEXCELフォルダのコピーにて保存したファイルを、新PCの同じフォルダに貼り付けます。

※ 1-③ の操作をしていない場合は、この操作は不要です。

2-④ SQL Server の開始

2-①で停止した状態を実行中にします。

2-⑤ COMPASS-SS 修正情報を実行

ホームページよりUPDATEプログラムをダウンロードして実行してください。
クライアント

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/update/update_cpss10clt.html

サーバー

https://www.kyoei.co.jp/fks/use/update/update_cpss10sv.html

以下画面が表示される場合は、修復を選択して次へ進めてください。
(最新のアップデートを既にかけている場合にも再度実行してください。)

