用途施工別に歩掛の値を変更したい

用途施工別に歩掛の値を変更したい場合のマスターの設定手順です。
設定はマスタExcel出力したファイルにて行い、マスタExcel取込みでシステム内に設定します。
※マスターメンテナンス - マスタExcel出力 より出力を行うことが可能です。
※マスターメンテナンス - マスタExcel取込み より取込みを行うことが可能です。

1. 部材マスタシートに用途施工別に分けたい材料に識別名を入力します。


用途施工別に歩掛を変更したい材料の”BN列 用途施工別識別”の入力を行います。
初期値で用途施工別の歩掛を持った材料には、BN列には名称＋摘要を結合した内容が入っています。
他と重複しなければ、それ以外の識別名でも問題ありません。



	BM	BN	BO	BP
)消	一式物	用途施工別識別	素材機器区分	明細種別区分
材料		電線管_GP-16溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-22溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-28溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-36溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-42溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-54溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-70溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-82溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-92溶融亜鉛めっき	0	0
材料		電線管_GP-104溶融亜鉛めっき	0	0

2. 用途施工別歩掛マスタシートに用途施工別の歩掛を設定します。

用途施工別識別　　：　　１で部材マスタシートで入力した識別名称を入力します。
用途コード　　：　　用途マスタに入力したコードを入力します。
施工コード　　：　　施工マスタに入力したコードを入力します。
歩掛　　：　　歩掛を入力します。
※以降の列は入力の必要はありません。



	A	B	C	D	E	F
	用途施工別歩掛マスタ					
	用途施工別識別	用途コード	施工コード	用途	施工	歩掛
3	電線管_GP-16	000	101		電:隠ぺい・コンク	0.0600
4	電線管_GP-16	000	102		電:露出	0.0720
5	電線管_GP-16溶融亜鉛めっき	000	101		電:隠ぺい・コンク	0.0600
6	電線管_GP-16溶融亜鉛めっき	000	102		電:露出	0.0720
35						

以上で終了です。
上記手順にて解決できない場合には、弊社窓口までお問合せ下さい。