

FKS/FN2.0プログラムのアンインストール手順


FKS/FN2.0プログラムのアンインストールをする手順となります。

プログラムのアンインストールは必ず以下の順番に行ってください。

- 1.FKS/FN2.0 をアンインストール
- 2.FKS/FN2.0 のデータ削除
- 3.Microsoft SQLServer2014のアンインストール

1. FKS/FN2.0 をアンインストールします。

① コントロールパネルより、「プログラムと機能」をクリックします。



② アンインストールしたいシステムを探します。

整理 ▼	
名前	発行元
FKS FN 2.0 (CLIENT)	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (CLIENT) アップデートR15	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (SERVER)	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (SERVER) アップデートR15	協栄産業株式会社

- ③ アンインストールしたいシステム名を選択して、アンインストールボタンをクリックします。
 ※「FKS FN 2.0」と書かれている項目を全てアンインストールします。
 ※インストール状況によっては、項目数が異なる場合があります。

整理 ▼ アンインストール	
名前	発行元
FKS FN 2.0 (CLIENT)	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (CLIENT) アップ データR15	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (SERVER)	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (SERVER) アップ データR15	協栄産業株式会社

- ④ 下図のメッセージが表示された場合は、「はい(Y)」をクリックします。

プログラムと機能

 FKS FN 2.0 (CLIENT) をアンインストールしますか?

☐ 今後、このダイアログ ボックスを表示しない

- ⑤ 他の項目も同様の手順でアンインストールします。

整理 ▼ アンインストール	
名前	発行元
FKS FN 2.0 (CLIENT)	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (CLIENT) アップ データR15	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (SERVER)	協栄産業株式会社
FKS FN 2.0 (SERVER) アップ データR15	協栄産業株式会社


2. FKS/FN2.0のデータを削除します。

- ① システムをインストールしていたドライブを開き、下記のフォルダを探して下さい。

FKS_SS_2_CLIENT¥FN_SS_CLIENT
FKS_SS_2_SERVER¥FN_SS_SERVER


- ② ①のフォルダを削除します。

【注意】 フォルダ内に物件データが含まれている為、削除した場合、復旧は出来なくなります。
今回削除したシステム以外に、FKS/COMPASSを使用している場合は、
フォルダは削除しないで下さい。
物件データをサーバー機で管理している場合は、
「FKS_SS_2_SERVER¥FN_SS_SERVER」フォルダは存在しない場合があります。



3. 「Microsoft SQL Server 2014」をアンインストールします。
【注意】 今回削除したシステム以外に、FKS/COMPASSを使用している場合は、アンインストールは行わないで下さい。
 物件データをサーバー機で管理している場合は不要です。


① コントロールパネルより、「プログラムと機能」をクリックします。



② 「Microsoft SQL Server 2014」の名前を探して下さい。

整理 ▼ アンインストールと変更	
名前	発行元
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation
Microsoft Report Viewer 2014 ランタイム	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2008 R2 管理オブジェクト	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2008 セットアップ サポート ファイル	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2012 Native Client	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2014 (64 ビット)	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL Compiler Ser...	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2014 Transact-SQL ScriptDom	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2014 セットアップ (日本語)	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server 2014 ポリシー	Microsoft Corporation
Microsoft SQL Server System CLR types	Microsoft Corporation
Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014	Microsoft Corporation


- ③ 「Microsoft SQL Server 2014 (64ビット)」を選択して、「アンインストールと変更」ボタンをクリックします。




- ④ 「削除」ボタンをクリックします。




- ⑤ 機能を削除するインスタンスに「FKS_SS」を選択して「次へ(N)」ボタンをクリックします。




- ⑥ 「すべて選択(S)」ボタンをクリックして、「次へ(N)」ボタンをクリックします。




- ⑦ 「次へ(N)」 ボタンをクリックします。




- ⑧ 「削除(R)」 ボタンをクリックします。



⑨ 「閉じる」ボタンをクリックします。



⑩ 他の項目も同様の手順でアンインストールを行います。



以上で終了です。
不明な点がございましたら、弊社窓口までお問合せ下さい。